

NAGWare f95 Compiler, Release 5.1  
NPIB651NA  
IBM RISC System/6000

## インストール ノート

### 内容

1. 稼動環境
2. ソフトウェアのインストール
3. ライセンスキーの申し込み
  - \* トライアルライセンスキーの申し込み
4. ライセンスキーのインストール
5. インストール後のテスト
6. アンインストールの方法
7. サポート
8. ユーザフィードバック

追記 – コンタクト先情報

## 1. 稼動環境

本製品は、以下のハード及びソフト環境に於いての稼動を前提としています。

Machine: IBM RISC System/6000  
Operating System: AIX 5.3  
C Compiler: AIX XL C compiler 6.0 or compatible  
Space Required: 9.6 MB  
64-bit integers: YES  
Garbage Collection: YES  
128-bit reals: NO  
Debugger: dbx90

※ 稼動環境として C Compiler (AIX XL C compiler 6.0 or compatible) が  
予めインストールされている必要があります。

## 2. ソフトウェアのインストール

### (a) CD-ROM からインストールする場合

スクリプト CDINSTALL を起動する。

例)

```
cd /cdrom/NAGWare_f95-rs6000  
../CDINSTALL
```

### (b) インターネットからダウンロードした場合

ダウンロードした圧縮ファイルを充分な記憶容量のある領域に解凍し、  
スクリプト INSTALL を起動する。

例)

```
gunzip NPIB651NA.tgz  
tar xf NPIB651NA.tar  
cd NAGWare_f95-rs6000  
../INSTALL
```

### 3. ライセンスキーの申し込み

ライセンスキーの申し込みは、下記のウェブページから、必要事項をご入力の上、「申請する」ボタンを押して送信して下さい。

<http://www.nag-j.co.jp/kusari/userReg/>

その際に KUSARI ID を記述する必要がありますが、KUSARI ID の取得は、khostid ツールを用いて行います。

以下の例に従って KUSARI ID を取得して下さい。

例)

/usr/local/lib/NAGWare/khostid

お申し込み頂いた情報をもとに、ライセンスキーを発行致します。  
(ライセンスキーの発行には数日かかる場合がございます。)

---

#### \* トライアルライセンスキーの申し込み


トライアルをご希望の方は、以下のウェブサイトからトライアルライセンスキーの申請を行って下さい。

<http://www.nag-j.co.jp/nagfor/trialReq.htm>

## 4. ライセンスキーのインストール

ライセンスキーは通常 1 行～3 行程度のテキストです。

/usr/local/lib/NAGWare/にライセンスキーを格納するテキストファイル nag.licence を作成し、ライセンスキーを入力して下さい。



例)

```
vi /usr/local/lib/NAGWare/nag.licence
```

ここで送られて来たライセンスキーを入力して下さい。

## 5. インストール後のテスト

コンパイラのライブラリファイルと同じディレクトリ /usr/local/lib/NAGWare/ にサンプルプログラム f90\_util.f90 が提供されています。

このサンプルプログラムをコンパイルし、実行することで正しくインストールが行われたかどうかをテストすることができます。

作業用ディレクトリにソースファイルをコピーし、以下の例のようにコンパイル／リンクを行って下さい。

例)

```
f95 -o f90_util f90_util.f90
```

コンパイルされたプログラム f90\_util を実行して下さい。

例)

```
./f90_util
```

## 6. アンインストールの方法

コンパイラのライブラリファイルと同じディレクトリ /usr/local/lib/NAGWare/ に  
アンインストールスクリプト UNINSTALL\_F95 が提供されております。

以下の例に従ってスクリプト UNINSTALL\_F95 を起動して下さい。

例)

```
/usr/local/lib/NAGWare/UNINSTALL_F95
```

## 7. サポート

### (a) ご質問等

保守サービスにご加入いただいているお客様は、電子メール、FAX、又は電話にてお問い合わせ下さい。その際に製品コード、及び保守 ID を御明記頂きますようお願い致します。受付は平日 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 となります。

Email: [naghelp@nag-j.co.jp](mailto:naghelp@nag-j.co.jp)

Tel: 03-5542-6311

Fax: 03-5542-6312

### (b) NAG の Web サイト

NAG の Web サイトでは NAG 製品及びサービス情報など定期的に更新を行っております。Web サイトのアドレスは以下のとおりです。

<http://www.nag-j.co.jp/> (日本)

<http://www.nag.co.uk/> (英国本社)

<http://www.nag.com/> (米国)

## 8. ユーザフィードバック

NAG ではユーザ様よりフィードバックをバージョンアップなどに活かして行きたいと考えています。フィードバックに御協力いただける場合は、以下のコンタクト先に記述されている連絡先にご連絡下さい。

## コンタクト先情報

日本ニューメリカルアルゴリズムズグループ株式会社

(略称：日本 NAG)

〒104-0032

東京都中央区八丁堀 4-9-9 八丁堀フロンティアビル 2F

Tel: 03-5542-6311

Fax: 03-5542-6312

Email: [sales@nag-j.co.jp](mailto:sales@nag-j.co.jp)

※ 日本ニューメリカルアルゴリズムズグループ株式会社より提供されるサービス内容等は  
日本国内ユーザ様向け独自のものとなっております。(お問い合わせ先等)